





144.800 NFM 1200 bps

GUÍA APRS EA CENTRO

V1.0 - 07/07/23 © EA4FFI daniel.ea4ffi@gmail.com



INFORMACIÓN, MENSAJERÍA, ALERTA Y POSICIONAMIENTO SIN INTERNET
- UTILICEMOS EL APRS - APOYA A LAS ASOCIACIONES QUE MANTIENEN LA RED

ENVIAR E-MAIL vía APRS

- Mensaje APRS para: **EMAIL-2**
- Cuerpo: **email@dominio** "espacio" **texto**



ENVIAR WhatsApp vía APRS

- Mensaje APRS para: **WTSAPP**
 - Cuerpo: **@+34nºmóvil** "espacio" **texto**
- Ejemplo: **@+34123456789 saludos desde la radio**
Mensajes sucesivos no requieren el nº



PETICIONES A ESTACIONES O SERVIDORES (QUERIES) – enviar mensaje APRS...

- **?APRSD TO callsign** = estaciones escuchadas en directo
- **?APRSP TO callsign** = fuerza envío de posición
- **?APRST TO callsign** = seguimiento estación (idem **?PING?**)
- **?APRSO TO callsign** = solicita envío de objetos
- **callsign TO WHO-IS** = consulta en QRZ.com
- **callsign TO WHERE-IS** = distancia y rumbo a una estación
- **ICAO Code TO WXBOT** = reporte meteo de un aeropuerto

APRS vía ISS / SAT

- Frecuencia: **145.825**
 - **TO: CQ** (APRS y BEACON también funcionan)
 - **VIA: RS0ISS** / ARISS / APRSAT
- Ver estaciones repetidas en: <http://www.ariss.net/>
¡¡no saturar, mínimo 60s repetición!!



PATH RECOMENDADOS

WIDE1-1, WIDE2-1	WIDE1-1, WIDE2-2
MÓVIL / PORTABLE USO GENERAL	MÓVIL / PORTABLE ZONAS REMOTAS BAJA ACTIVIDAD
WIDE 2-1	WIDE 2-2
ESTACIÓN FIJA USO GENERAL	ESTACIÓN FIJA ZONAS REMOTAS BAJA ACTIVIDAD

WIDE1: digi corto alcance (doméstico)
WIDE2: digi largo alcance
-n = nº de saltos de repetición

SSID RECOMEN DADOS	-0 / nada	-1 / -2 / -4	-3	-6	-7	-9	-10	-15
	BASE	OTRO QTH	DIGIPEATER	VÍA SATÉLITE	PORTABLE	MÓVIL	iNET / IGATE	GENÉRICA / HF